


Treiber unter Windows7-32-Bit einrichten



Nach dem Einstecken des USB-COM-Adapters sucht Windows 7 (32 Bit) selbständig den Treiber, was aber nicht gelingt. Das System sucht nicht nach einem Treiber auf der CD sondern nur nach passenden Treibern, die Microsoft bereits bekannt sind.

Nachdem der Vorgang abgeschlossen wurde öffnet man den Geräte-Manager. Wichtig ist, dass man als Administrator im System angemeldet ist. Zum Gerätemanager gelangt man in vier Schritten:


1. Start
2. Systemsteuerung
3. Hardware und Sound
4. Geräte-Manager



Dort sieht man dann den Eintrag mit einem gelben Rufzeichen. Mit der rechten Maustaste kann man den Eintrag öffnen und dann die Treibersoftware aktualisieren.



Dann lassen sich die Treiber-Dateien auf dem Computer suchen. Gehen Sie im CD-Laufwerk auf der CD in das Verzeichnis USB-Treiber. Danach erfolgt die Aktualisierung.



Danach wird im Geräte-Manager der Anschluss unter Anschlüsse (COM & LPT) angezeigt, und man hat nun z.B. die Schnittstelle COM3.

Im Betrieb kann es bei einigen PCs nötig werden, die Schnittstelle zweimal zu öffnen, wobei die Verbindung erst im zweiten Versuch tatsächlich gelingt.